

# **Sistemas de Constatación Electrónica Automática**

## **Manual de Buenas Prácticas**

*La F.C.A. agradece a la F.P.C. la autorización a traducir y publicar el presente documento, al que se le ha adicionado, en similar formato, material elaborado por la firma argentina Gateras Pampa.*

El objetivo de este Manual es posibilitar a las Comisiones Directivas de las Asociaciones la identificación de anomalías en la utilización de Constatadores Electrónicos Automáticos, así como una correcta lectura de las planillas de encesto y constataciones que, en forma separada ó en conjunto, puedan dar lugar a la hipótesis de una adulteración de los datos.

Es importante señalar que el presente Manual no pretende sustituir los elaborados por las firmas que comercializan los aparatos, en lo que se refiere a mensajes de error por mal puesta en funcionamiento de los respectivos equipamientos. Esa materia, como es natural, debe ser observada en esos manuales, que suelen estar a disposición de los colombófilos.

La necesidad de este Manual resulta de la observación de que no siempre las Comisiones Directivas saben interpretar los textos y la simbología que los equipamientos a través de sus impresiones a veces manifiestan, sin que de tal situación se generen las respectivas consecuencias. Se pretende ayudar al control de los diversos procesos en que intervienen los Constatadores Electrónicos Automáticos, señalar situaciones de utilización incorrecta, fraudulentas ó no, que se entienda que constituyan motivo para actuar, a nivel de la descalificación de una ó más palomas ó incluso de todas las constataciones de un colombófilo.

Se llama la atención respecto a que este Manual tampoco sustituye los conceptos especificados en el Reglamento Deportivo Nacional. Se trata de ofrecer una ayuda en la interpretación de situaciones, y en todo caso, complementar las pautas fijadas en esa reglamentación respecto a los Constatadores Electrónicos Automáticos.

Se hace notar que las imágenes incluidas en el documento de Planillas de Encanastamiento y Constataciones corresponden a la versión original, razón por la cual están en portugués, lo que a criterio de la C.D. de la F.C.A. no impide su correcta interpretación.



### **ENCESTE**

1-Conectar el GPS al Equipo Club, en caso de que sea un GPS Garmin, colocarlo bajo el modo "ON".  
2-Conectar el Equipo Club a la corriente eléctrica, y certificar que la luz verde se encienda y comience a titilar durante unos segundos.

3-Una vez que la luz verde deje de titilar, se podrá desconectar la corriente eléctrica y el GPS del Equipo Club. La hora estará sincronizada.

**Nota:** para agilizar este proceso conviene que el GPS este en un lugar abierto. Se aconseja hacerlo fuera del local social.

4-Conectar el Equipo Club a la corriente eléctrica y a la impresora (nota: aguardar algunos segundos antes de conectar el 1º reloj a encestar).

5-Conectar el reloj al Equipo Club.

6-Certificar que los entrenamientos efectuados en el reloj estén borrados, a través de la opción "Borrar" (atención que en caso de que exista un concurso abierto este procedimiento no podrá ser efectuado, debiendo borrarse el encesta anterior).

7-Ir a la opción "Encestar".

8-Seleccionar el concurso.

9-Pasar las palomas por el Equipo Club hasta oír un "bip" (confirmar que el número de anillo de la paloma coincida con el que aparezca en el reloj).

10-Al finalizar el encesta de todas las palomas, ir a la opción "Imprimir", seguido de "Planilla de Encesta", para imprimir el detalle.

### **PLANILLA DE CONSTATAIONES**

1-Conectar el GPS al Equipo Club, en caso de que sea un GPS Garmin, colocarlo bajo el modo "ON".  
2-Conectar el Equipo Club a la corriente eléctrica, y certificar que la luz verde se encienda y comience a titilar durante unos segundos.

3-Una vez que la luz verde deje de titilar, se podrá desconectar la corriente eléctrica y el GPS del Equipo Club. La hora estará sincronizada.

**Nota:** para agilizar este proceso conviene que el GPS este en un lugar abierto. Se aconseja hacerlo fuera del local social.

4-Conectar el Equipo Club a la corriente eléctrica y a la impresora (nota: aguardar algunos segundos antes de conectar el 1º reloj a imprimir).

5-Ir a la opción "Cerrar Concurso" y escoger el concurso a cerrar.

6-Ir a la opción "Imprimir" seguido de "Planilla de Resultados" y escoger el concurso para el cual se quiere imprimir la planilla de constataciones.

### **SOBRE LA VALIDACIÓN DE CONSTATAIONES**



#### **DETERMINACIÓN DEL ATRASO O ADELANTO DEL RELOJ ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO**

Al observar la Planilla de Constataciones impresa (que TIPES denomina “Resumen de Concurso”,) se verificará que en la parte inferior consta: **Cierre Reloj: 06.04.2014 21:02:26 06.04.2014 21:02:27**

La primera fecha y hora corresponde al momento de cierre (apertura) del Reloj y la ubicada a continuación es la fecha y hora del GPS que funciona como matriz). En el ejemplo apuntado se verifica que el Reloj atrasó 1 segundo.



### ASIGNACIÓN DE CHIPS

1. Conectar la antena de encesta a la computadora, seguidamente conectar el reloj a la computadora;
2. Pasar la tarjeta de seguridad por la antena de encesta para borrar la luz **roja y verde** (si eventualmente se oye una señal sonora, mantener la tarjeta en la posición hasta que deje de sonar);
3. Pasar nuevamente la tarjeta de seguridad;
4. Pulsar la **tecla 2** para corregir la hora;
5. Pasar nuevamente la tarjeta de seguridad por la antena de encesta;
6. Elegir la opción 2 para la asignación de chips;
7. Buscar la paloma según los **últimos 4 números** de su anillo de identificación.
8. Introducir el chip en la antena de encesta y presionar la **tecla OK**.
9. Para imprimir el listado de palomas con chip asignado, deberá conectar la impresora a la computadora junto con la antena de encesta y oprimir la **tecla F**.

### PROCEDIMIENTOS PARA CAMBIAR EL CHIP (POR FALLA O PÉRDIDA DEL CHIP)

- a. Buscar la paloma según los últimos 4 números de su anillo de identificación;
- b. Presionar la **tecla roja** y seguidamente **OK**,
- c. Con este procedimiento el sistema está listo para asignar otro chip a la paloma en cuestión.

### ENCESTE

1. Conectar la antena de encesta + impresora en la parte trasera del reloj y el GPS en la parte lateral;
2. Conectar el reloj a la corriente eléctrica y pasar la tarjeta de seguridad, para apagar la luz roja y verde (en caso de señal sonora, mantener la tarjeta hasta que deje de oírse);
3. Pasar nuevamente la tarjeta de seguridad, una vez solicitada;
4. Esperar que aparezcan las funciones;
5. Para encestar elegir la **tecla 1**;
6. Elegir el concurso pretendido y presionar **OK**;
7. Encontrándose habilitado para encestar; colocar la pata de la paloma con el anillo electrónico en la cavidad de la antena de encesta y esperar que la luz roja pase a verde, oyéndose también al mismo tiempo 4 señales sonoras;
8. Después de encestar todas las palomas, presionar la **tecla F**; elija el número de impresiones pretendidas y automáticamente se generará e imprimirá la lista de encesta;

### ALERTAS

- .Si hubiere una falta de energía volver a pasar la tarjeta de seguridad, luego de oír la señal sonora, repetir todos los procedimientos ya efectuados.

.Mantener los celulares apagados en el encesto y en la llegada de las palomas.

### **NOTAS OBLIGATORIAS**

.El reloj, la antena de encesto y la tarjeta de seguridad que se utilizan en el encesto, tienen que ser las mismas para el cierre de la competencia.

.Quien compite con más de un módulo, antes de la llegada de las palomas tiene que habilitar los módulos en el reloj.

### **PLANILLA DE CONSTATAIONES**

1.Conectar la antena de encesto y la impresora en la parte trasera del reloj y el GPS en la parte lateral;

2.Conectar el reloj a la corriente eléctrica con el transformador y pasar la tarjeta de seguridad por la antena de encesto, para apagar la luz roja y verde;

3.Pasar nuevamente la tarjeta de seguridad, luego de solicitada;

4.Esperar que aparezcan las funciones;

5.Presionar la tecla 3 para generar el cierre y lista de constataciones;

6.Escoger el concurso a cerrar con la flecha y presionar **OK** (solo en el caso de efectuarse más de una carrera el mismo día).

### **SOBRE LA VALIDEZ DE LAS CONSTATAIONES**

.En la columna “Observaciones” de la Lista de Constataciones de estos relojes puede surgir la inscripción de una de las siguientes tres expresiones:

1-**OK** que quiere decir que, en este plano, todo está bien y que inclusive las palomas fueron constataadas con el módulo de bolso instalado en el reloj.

2-**OK SPV**, representa que la constatación fue hecha sin que el Módulo de bolso estuviese conectado al reloj. Esta situación acontece cuando el colombófilo encesta palomas en más de una asociación y para cada una de ellas tiene un Módulo de bolso. En estos casos, obviamente que no cabiendo los dos módulos en el reloj, uno queda desconectado, lo que no crea problemas al colombófilo si antes del concurso ha conectado el Módulo de bolso al reloj. Esta es una situación que no constituye problema alguno, apenas indica que en ese concurso las palomas fueron constataadas con el Módulo fuera del reloj. Si los restantes procedimientos abajo indicados fueron completamente controlados, la Lista de Constataciones estará correcta.

3-**ERROR DE CÓDIGO** ó **OK SPV-ERRO7** , lo que puede corresponder a diversas anomalías como, por ejemplo, estar frente a un chip clon en relación al utilizado en el encesto ó no haber colocado el módulo para su lectura por el reloj antes del arribo de las palomas. En la versión 3.21, siempre que se verifique la existencia de un error (indiferente del tipo de error) que conste en la lista de constataciones la indicación a seguir es la descalificación.

### **OBSERVACIONES OBLIGATORIAS EN ESTOS EQUIPOS**

.Del análisis simultáneo de la Planilla de Encanastamiento y la Planilla de Constataciones deben resultar las siguientes situaciones:

-El número de la antena de encesto, de la tarjeta de seguridad y del módulo debe ser el mismo en los dos documentos. La incoherencia entre los datos sin explicación plausible implica la descalificación.

-En la Planilla de Constataciones el número de reloj y antenas (impreso paloma por paloma en la columna específica al efecto) debe corresponderse con el número de reloj y antenas atribuidas al equipamiento adquirido por el colombofilo. De este modo, el colombofilo debe entregar un detalle de cada una de sus antenas, dado que el respectivo palomar puede tener más de una entrada, debiendo las autoridades de la Asociación registrar tales datos. Lo mismo debe suceder con el número de reloj. Alteraciones de estos datos, sin una explicación plausible, implican la descalificación.

-Debe chequearse que haya relación entre el día y hora de encanastamiento señalados en la Planilla de Constataciones con la hora de encesto reflejada en la Planilla de Encanastamiento. No debe existir desfase.

UNIKON - LISTA DE CHEGADA									
No. concurso 17		Data 13.04.2014			Local de solta VNOVAS2A				
NIF clube		Distrito		Equipe 01		Concorrente 034			
Impressao de		: 12.04.14 21-39-18			Modulo		: 12820 v3.29/1.5		
Acerto relógio		: 12.04.14 18-23-46m			Fecho		: 12.04.14 21-39-12m		
					Diferença		: 13.04.14 21-39-10		
Encestados á		: 12.04.14 18-23-46			Encestados até		: 12.04.14 18-28-41		
Voo 3724570021		Antena: 006500			Chave acesso 2113943124				
Encestado: 20									
Antena: 3									
No.	Anilha official	Anilha eletrón.	Hora de chegada Dia Hora	No. caixa / Antenas chegada	Observacoes				
11	P 08-8211814	F1	C9450889 13.04.	15-05-01	ANF019569	PCF30427	OK	SPV-ERRO7	
21	P 12-2520578	F1	C942088B 13.04.	15-12-06	ANF019569	PCF30427	OK	SPV-ERRO7	
31	P 13-3434862	F1	C9474AF2 13.04.	15-15-03	ANF028327	PCF30427	OK		
41	P 12-2234741	F1	C9488886 13.04.	15-17-38	ANF019569	PCF30427	OK		
51	P 09-9180230	F1	C941E884 13.04.	15-18-25	ANF019569	PCF30427	OK		
61	P 12-2228938	F1	C947087A 13.04.	15-21-34	ANF019569	PCF30427	OK		
71	P 13-3434870	F1	C94A8AF3 13.04.	15-24-09	ANF019569	PCF30427	OK		
81	P 09-9501872	F1	C94FC878 13.04.	15-24-13	ANF028327	PCF30427	OK	ERRO DE CÓDIGO	
91	P 13-3434887	M1	C9418AF7 13.04.	15-29-37	ANF028327	PCF30427	OK		
101	P 13-3434861	M1	C9426AFD 13.04.	15-29-45	ANF028327	PCF30427	OK		
111	P 13-3434878	M1	CD25CA19 13.04.	15-31-19	ANF028327	PCF30427	OK		
121	P 12-2187933	F1	C9458888 13.04.	15-37-06	ANF019569	PCF30427	OK		
131	P 08-8211886	F1	C944687D 13.04.	15-38-01	ANF028327	PCF30427	OK		
141	P 08-8211839	F1	C94F6887 13.04.	15-43-51	ANF019569	PCF30427	OK		
151	P 12-2520829	M1	C944288C 13.04.	15-48-52	ANF028327	PCF30427	OK		
161	P 13-3434872	F1	C941CAF5 13.04.	16-09-56	ANF019569	PCF30427	OK		
171	P 12-2520599	M1	C944E889 13.04.	16-10-48	ANF028327	PCF30427	OK		
181	P 13-3434874	F1	C948CAFA 13.04.	16-28-39	ANF019569	PCF30427	OK		
191	P 13-3434893	F1	C943EAF6 13.04.	17-16-13	ANF019569	PCF30427	OK	SPV	
201	P 12-2520590	M1	C9486888 13.04.	17-43-07	ANF019569	PCF30427	OK	SPV	

## SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL ATRASO O ADELANTO DEL RELOJ CONSTATADOR

.La Planilla de Constataciones de Unikon compara la hora real con la hora del reloj (diferencia) por lo que basta verificar y registrar el adelanto, atraso o marcha normal.

**Fecha de Reloj: 12.04.2014 21-39-12**

**Diferencia: 12.04.2014 21-39-10**

.La primera fecha y hora corresponde a la hora del GPS.

.La otra hora corresponde al módulo del colombofilo.

.En el ejemplo se verifica que el reloj constataador está atrasado 2 segundos.



### **Sobre la validación de constataciones**

.La Planilla de Constataciones de Benzing hace la evaluación del proceso de constataciones. Por ende, en la Planilla de Constataciones deberá surgir en la columna **Sec Nº** la indicación de **OK** como demostración de que todo es correcto. Si en esa columna aparece **NOK** eso representa que el proceso estará bajo alguna anomalía, que probablemente sea en razón de un chip no válido. En estas circunstancias, la o las palomas con tal indicación, deben ser descalificadas. Benzing llama a esta última situación “Evaluación Anulada”.

### **La asignación de los chips ó anillos electrónicos**

.El proceso de asignación de anillos electrónicos debe tener como soporte la base de datos de la PC de la Asociación, y obviamente, la memoria del Reloj. La Asociación y el colombofilo deben tener siempre en soporte papel la lista actualizada de la asignación de chips.

.El desfase entre el código de los chips indicado en la Planilla de Constataciones y la lista de chips asignados sin razón plausible es motivo de descalificación.

### **Observaciones obligatorias en estos equipos**

.Del análisis simultáneo de la Planilla de Enceste y de la Planilla de Encanastamiento se observa que en el pie de los boletines surgen un conjunto de datos, como el número de serie, de autorización y de antena, que deben repetirse en ambos documentos correspondientes a un mismo concurso.

### **Sobre la determinación del atraso o adelanto del reloj constataador**

.Algunos modelos de Benzing brindan directamente el tiempo de atraso o adelanto. Modelos anteriores requieren la confrontación de fechas y horas para definir la diferencia.

### **Particularidades a tener en cuenta**

.Los colombofilos poseedores de este tipo de equipos deben indicar a la Asociación, antes del inicio de la campaña deportiva, el nro. de series de las antenas instaladas en su palomar.

## **ENCESTE**

### **ATIS TOP**

- 1.Conectar la impresora a la antena de enceste con el respectivo cable.
- 2.Conectar ambos equipos a la energía eléctrica.
- 3.Conectar el reloj a la antena de enceste.
- 4.Cuando aparece el mensaje “Ejecutar Autorización” usar la llave amarilla.
- 5.Seleccionar con las flechas el “Nº de Vuelo” y presionar la tecla roja.
- 6.Pasar las palomas con chip por la antena, oír la señal sonora.



7. Al finalizar el encesto de todas las palomas presionar la tecla roja "imprimir".
8. Se imprimirá la Planilla de Encanastamiento.

#### **M1**

1. Conectar la impresora a la antena de encesto con el cable.
2. Conectar ambos equipos a energía eléctrica.
3. Conectar el reloj a la antena con el respectivo cable.
4. Presionar el botón rojo "encestar".
5. Cuando aparece el mensaje "Autorización con llave" pasar la llave amarilla.
6. Seleccionar el concurso usando las flechas.
7. Se aparece el mensaje "algunos concursos no fueron borrados".
8. Oprimir la tecla verde "Borrar".
9. Presionar la tecla roja "Encestar".
10. Aparece el mensaje "Sincronizar la hora".
11. Confirme si el día/hora son correctos. Presionar la tecla verde "Si".
12. Pasar las palomas con chip por la antena, se oirá la señal sonora.
13. Al finalizar el proceso presione la tecla roja "imprimir".
14. Aparece el mensaje "Finalizar el encestamiento".
15. Optar por la tecla verde "Si".
16. Aparece el mensaje "Imprimir Planilla de Encanastamiento".
17. Elegir la tecla verde "Si".
18. Se imprimirá la Planilla de Encanastamiento.

#### **G2**

1. Conectar la impresora a la antena de encesto con el cable.
2. Conectar ambos equipos a la energía eléctrica.
3. Unir el reloj a la antena con el cable respectivo.
4. Seleccionar 2 "Encanastamiento".
5. Presionar la tecla verde.
6. Cuando aparece la señal de llave pasar la tarjeta amarilla.
7. Si aparecen 8 concursos, se deben eliminar para liberar las palomas.
8. Seleccionar con las flechas y presionar la tecla verde hasta limpiar.
9. Posicionar luego el cuadrado en uno de los 8 espacios y presionar la tecla verde.
10. Confirmar la hora y oprimir la tecla verde.
11. Pasar las palomas con chip por la antena, oyéndose la señal sonora.
12. Al finalizar presionar la tecla verde, hasta que aparezca el mensaje "Imprimir Planilla de Encanastamiento". Presionar la tecla verde.
13. Se imprimirá la Planilla de Encanastamiento.

## EJEMPLO DE PLANILLA DE ENCANASTAMIENTO

BENZING - ENCESTAM LISTA		de : 12.09.14 19:06:08			
Concurso	: 1	Local de solta:			
Distancia	:	Hora solta	:		
Concorr. Nu.	: 69123 012345	Nome Concorr.	: FIL		
Latitude	:	Longitude	:		
Hora Padrao	: 12.09.14 17:17:45 CAN				
Hora BENZING	: 12.09.14 17:17:45 +000				
Sincronizacao	: 12.09.14 17:17:45				
Encest Pombos	: 004				
Nu.	Anilha	cor	Electr. Anilha	Encestam Data Hora	Caixa
001	PT 6912 10 2000005F		DA51B2B4	12.09 17:18:36	
002	PT 6912 10 2000010F		DA51B55B	12.09 17:18:42	
003	PT 6912 10 2000002F		DA51B26C	12.09 17:18:48	
004	PT 6912 10 2000004F		DA51B20D	12.09 17:19:11	

## PLANILLA DE CONSTATAIONES

### ATIS TOP

1. Conectar la impresora a la antena de encesto con el cable.
2. Conectar ambos equipos a la energía eléctrica.
3. Unir el reloj a la antena con el cable respectivo.
4. Aparece el mensaje "Ejecutar Autorización".
5. Pasar la llave verde.
6. Seleccionar "Imprimir".
7. Presionar el botón rojo.
8. Se imprimirá la Planilla de Constataciones.

### M1

1. Conectar la impresora a la antena de encesto con el cable.
2. Conectar ambos equipos a la energía eléctrica.
3. Unir el reloj a la antena con el cable respectivo.
4. Presionar el botón verde en "Evaluar".
5. "Autorizar con llave", pase la llave verde.
6. Seleccione el concurso a evaluar y pulse el botón Visto a la derecha de las flechas.
7. Verificar el día/hora y oprimir el botón verde en "Sí".
8. Se imprimirá la Planilla de Constataciones.

## G2

1. Conectar la impresora a la antena de encesto con el cable.
2. Conectar ambos equipos a la energía eléctrica.
3. Unir el reloj a la antena con el cable respectivo.
4. Seleccionar "3-Evaluación" con el botón verde.
5. Pasar la llave verde.
6. Seleccionar el concurso y oprimir el botón verde.
7. Verificar día/hora y presionar el botón verde hasta que aparezca el mensaje "Imprimir Lista de Evaluación".
8. Presionar el botón verde.
9. Se imprimirá la Planilla de Constataciones.

### EJEMPLO DE PLANILLA DE CONSTATAIONES VÁLIDA

BENZING - LISTA DE CHEGADA				de : 12.09.2014 18:49:55					
Concurso : 01.Concurso		Local de solta:							
Latitude :		Longitude :							
Distancia :		Hora solta :							
Concorr. Nu. : 69123 012345		Nome Concorr. : FIL							
Latitude :		Longitude :							
Hora Padrao : 12.09.14 18:41:20 CAN				Hora Padrao : 12.09.14 18:48:29 CAN					
Hora Benzing : 12.09.14 18:41:20 +000				Hora Benzing : 12.09.14 18:48:29 +000					
Sincronizacao : 12.09.14 18:41:20									
Encest Pombos : 008				P. Constatad. : 008					
Ran	Anilha	Col.	Electr. Anilha	Chegada Data Hora		Se No	Ant Nu.	Velocid m/m	Nom
001	PT 6912 10 2000005F		DA51B2B4	12.09	18:46:23.5	OK	01		007
002	PT 6912 10 2000007F		DA51B2EE	12.09	18:46:25.7	OK	01		006
003	PT 6912 10 2000011F		DA51B2CD	12.09	18:46:29.0	OK	01		004
004	PT 6912 10 2000009F		DA51B84E	12.09	18:46:30.6	OK	01		005
005	PT 6912 10 2000002F		DA51B26C	12.09	18:46:32.7	OK	01		008
006	PT 6912 10 2000010F		DA51B55B	12.09	18:46:34.9	OK	01		002
007	PT 6912 10 2000001F		DA517BD9	12.09	18:46:37.0	OK	01		003
008	PT 6912 10 2000004F		DA51B20D	12.09	18:46:39.6	OK	01		001

Las palomas constataciones en la Planilla de Constataciones son válidas cuando aparece la indicación **OK** (en el ejemplo marcado con un círculo rojo).

## EJEMPLO DE PLANILLA DE CONSTATAIONES INVÁLIDA

BENZING - LISTA DE CHEGADA										de : 12.09.14 19:08:39	
Concurso		: 1		Local de solta:							
Distancia		:		Hora solta		:					
Concorr. Nu.		: 69123 012345		Nome Concorr.		: FIL					
Latitude		:		Longitude		:					
Hora Padrao		: 12.09.14 17:17:45 CAN		Hora Padrao		: 12.09.14 19:07:34 CAN					
Hora BENEING		: 12.09.14 17:17:45 +000		Hora BENZING		: 12.09.14 19:07:34 +000					
Sincronizacao		: 12.09.14 17:17:45									
Encest Pombos		: 004		P. Constatad.		: 004					
Nu.	Anilha	cor	Electr. Anilha	Chegada Data Hora		Ant Nu.	Nom	Sec Nu.	Caixa		
001	PT 6912 10 2000005F		DA51B2B4	12.09	19:04:20.4	01	001	NOK			
002	PT 6912 10 2000004F		DA51B20D	12.09	19:04:37.0	01	004	NOK			
003	PT 6912 10 2000002F		DA51B26C	12.09	19:04:41.3	01	003	NOK			
004	PT 6912 10 2000010F		DA51B55B	12.09	19:04:43.1	01	002	NOK			

Siempre que aparezca la indicación **NOK** (señalada en el ejemplo con rojo), significa que el proceso es inválido debiendo todas las palomas que tengan esa indicación ser descalificadas.

## MENSAJES DE ERROR

### EN EL PALOMAR

*Visor – Descripción*

- 111 – Sin reloj externo
- 112 – La CAN no puede ser configurada
- 113 – El reloj externo no responde ó error al sincronizar la hora
- 114 – Un concurso ya fue iniciado
- 116 – Sin GPS conectado
- 117 – Coordenadas de GPS falsas
- 118 - Coordenadas de GPS inválidas
- 121 – Conexión a la antena interrumpida
- 141 – Sin palomas registradas
- 142 – Concurso ó entrenamiento en curso

## **EN LA ASOCIACIÓN**

### *Visor – Descripción*

- 211 – El CPN no está conectado
- 212 – Reloj externo no encontrado (desconectado)
- 213 – Reloj externo desactivado (no recibe señal)
- 214 – Alimentación externa inválida
- 215 – Reloj CAN no consigue conectarse
- 216 – Reloj FUN solo se conecta en la asociación.
- 231 – El concurso no fue impreso
- 233 – Todos los concursos impresos – Imposible encestar
- 234 – Sin concursos
- 241 – Ninguna paloma registrada
- 242 – La paloma no está registrada
- 243 – La paloma ya fue encestada
- 244 – La paloma fue utilizada en otro concurso
- 245 – El chip está relacionado a otra paloma
- 246 – Solo para la asociación
- 247 – El SN del anillo es falso
- 248 – Tipo de chip erróneo
- 249 – No consigue leer el SD del chip
- 250 – Verifique el reloj. Batería sin carga?

## **IMPRESORA**

### *Visor – Descripción*

- 401 – Error de conexión con la PC
- 402 – Error de conexión con el MCN

## **OTROS ERRORES**

### *Visor – Descripción*

- 501 – Licencia expirada
- 511 – Pantalla averiada. Contacte a Benzing



### **Sobre la validez de la constatación**

.El código de antena de encesto – de la respectiva Planilla de Encanastamiento debe aparecer también y exactamente igual en la Planilla de Constataciones.

.En la Planilla de Constataciones surge una columna **AV**, que analiza la validez del chip ó anillo electrónico. Si, paloma a paloma constatada, se observa **OK**, todo es normal. Si surge **NOK** ó **ERROR** significa anomalía con el chip, y en esas circunstancias, la paloma debe ser descalificada.

### **La asignación de chips ó anillos electrónicos**

.Bricon permite que la asignación de chips sea efectuada por los propios colombófilos. Eso permite que se hagan asignaciones (inclusive referentes a una misma paloma), en el intervalo entre concursos, en situaciones de emergencia en los encestes, etc. Tal posibilidad exige que sobre ella se ejerza una gran vigilancia.

Lo correcto es que el colombófilo, inmediatamente después de la asignación de chips que haya realizado, transfiera a la PC de la Asociación la información. Incluso, este procedimiento será correcto si se hace a la inversa, es decir, el reloj del competidor deberá recibir de vuelta y de inmediato de la PC los datos que antes le hubiera transferido. Luego debe ser impresa la Planilla de Asignaciones que en el fondo valida las mismas.

La Lista de Asignaciones referenciará con la PC las palomas que constan en la computadora de la Asociación. Todas las palomas que participando de un concurso no tuvieran tal referencia deben ser descalificadas.

.En el caso de asignaciones de emergencia deberá ser hecha una impresión inmediata de la respectiva relación chip-paloma, para de este modo, asegurar la indispensable validación.

.El modo más seguro de controlar esta situación es luego de imprimir una Planilla de Constataciones proceder a hacer lo propio con una Planilla de Acoplamiento, y de este modo, conferir la correlación en la atribución de los chips.

### **Sobre la determinación del atraso ó adelanto del reloj constataador**

.Los Bricon dan automáticamente el tiempo de atraso o adelanto.

### **Particularidades a tener en cuenta**

.El software de Bricon admite la posibilidad de incluir el N°de serie de las antenas utilizadas en el palomar del colombófilo. Debe existir relación entre las utilizadas y las que se hayan informado a la Asociación. El desfase sin explicación plausible implica la descalificación.



### Ejemplo de Planilla de Constataciones Válida

B R I C O N		Lista de constatacao						
Concurso nr.: _____		Data : XX/XX/XX (1)			Local de solta: XXXX (10)			
NIF Distrito: XXX		NIF Clube: XXX		Licenca Desportiva: XXXXX (2)				
Nome : XXXX XX (3)								
Meridiana : XXXXXX (4)		Perpendicular : XXXXXX (4)						
Data/Hora Impressao: XX/XX/XX XX:XX:XX (5)		Fecho do Relogio: XX/XX/XX XX:XX:XX(5)						
Acerto do Relogio : XX/XX/XX XX:XX:XX		Relogio Padrao : XX/XX/XX XX:XX:XX						
		Diferenca : +XXX						
Codigo: XXXXXX								
Pombos Encestados: XXX		Ant. Encestamento:						
Mar	Anilha Oficial	Nr. Chip	Constatado		POS	AV	Ant	Nr. Ant.: XX
			Dia	Hora				
6	PT-04-4341312	7A10D7EB	16/03/08	13:15:13	1	OK	1	
5	PT-00-0141363	7AE2FB20	16/03/08	13:15:50	2	OK	1	
26	PT-03-3656941	7F84282C	16/03/08	13:41:48	3	OK	1	
(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	

En la columna **AV** las palomas están señaladas con un **OK**.

### Ejemplo de Planilla de Constataciones Inválida

B R I C O N		Lista de constatacao						
Concurso nr.: _____		Data : XX/XX/XX (1)			Local de solta: XXXX (10)			
NIF Distrito: XXX		NIF Clube: XXX		Licenca Desportiva: XXXXX (2)				
Nome : XXXX XX (3)								
Meridiana : XXXXXX (4)		Perpendicular : XXXXXX (4)						
Data/Hora Impressao: XX/XX/XX XX:XX:XX (5)		Fecho do Relogio: XX/XX/XX XX:XX:XX(5)						
Acerto do Relogio : XX/XX/XX XX:XX:XX		Relogio Padrao : XX/XX/XX XX:XX:XX						
		Diferenca : +XXX						
Codigo: XXXXXX								
Pombos Encestados: XXX		Ant. Encestamento:						
Mar	Anilha Oficial	Nr. Chip	Constatado		POS	AV	Ant	Nr. Ant.: XX
			Dia	Hora				
6	PT-04-4341312	7A10D7EB	16/03/08	13:15:13	1	NOK	1	
5	PT-00-0141363	7AE2FB20	16/03/08	13:15:50	2	OK	1	
26	PT-03-3656941	7F84282C	16/03/08	13:41:48	3	ERRO	1	
(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	

Siempre que aparece la indicación **NOK** ó **ERROR** significa que el proceso es inválido debiendo todas las palomas que tengan esa indicación ser descalificadas.



### **Sobre la validez de la constatación**

La validación de los chips, la validación del encesto y la validación de constataciones se observan en la columna de Observaciones de la Planilla de Constataciones. Cuando en esa columna se verifica el texto **OK** es señal de que todo está bien. Si, en vez de eso, se observa **NOK!**, quiere decir que estamos frente a una anomalía insuperable, por lo que las palomas con esa referencia deben ser descalificadas.

### **Observaciones obligatorias en estos equipos**

El código de la tarjeta de seguridad que aparece en la Planilla de Encanastamiento debe ser la misma utilizada en el cierre, en la Planilla de Constataciones. Ese código aparece impreso en el lado derecho inferior de las respectivas planillas.

### **La asignación de chips**

.El proceso de Asignación de Anillos Electrónicos debe tener como soporte la base de datos de la PC de la Asociación y, obviamente, la memoria del reloj. La Asociación y el colombófilo deben tener siempre en soporte papel una lista actualizada de las asignaciones de chips.

.El desfase entre el código de los chips indicado en la Planilla de Constataciones y la Planilla de Asignación de Chips sin razón válida es motivo de descalificación.

### **Sobre la determinación del atraso o adelanto del reloj constataador**

.Los Mega System dan automáticamente el tiempo de atraso ó adelanto.

### **Particularidades a tener en cuenta**

.Los colombófilos deben informar a la Asociación al inicio de la temporada los Nº de Serie de las antenas instaladas en su palomar, las que deben corresponderse en la información surgida de las planillas.



- 1.Código de Seguridad: debe ser el mismo de la Planilla de Encanastamiento
- 2.Control de código de cada chip: si todo está bien, aparece OK, de lo contrario, NOK.
- 3.Los campos destinados a las firmas deben ser debidamente completados.

[illegible]



## **CONSIDERACIONES GENERALES – RELOJES ELECTRÓNICOS PAMPA**

### **Validación de la marcada**

La validación de la marcada se determina observando la leyenda de la columna “SC” de la planilla de EVALUACIÓN.

En el campo “SC” (que significa “secret code” o “código secreto”) de cada paloma debe figurar la leyenda **OK**. Esto significa que el chip con el cual se marcó la paloma tenía correctamente el código secreto que se le asigna al encestar. Es decir, no hubo ningún problema.

En el caso de que figure la leyenda **NOK** significa que el chip tenía un código secreto incorrecto, y esto puede deberse a un chip clonado o duplicado. Por lo tanto, las palomas que tengan esa leyenda deben ser descalificadas.

### **Asignación de chips**

La asignación de chips se puede hacer tanto en el palomar (con la antena del colomófilo) o bien con la base (clubsystem) en la sociedad.

La asignación o remoción de chips asignados solo es posible si la paloma no está disputando una competencia. En caso de estarlo no es posible modificar su chip.

El colomófilo puede tener una lista impresa de chips asignados para el caso de que la Asociación lo requiera. Esta planilla de chips registrados se puede imprimir desde el menú de impresión (opción “LISTADO DE PALOMAS”).

En caso de que al momento del encesto el colomófilo tenga alguna paloma a encestar sin chip ó bien el chip que tiene asignado no funcione correctamente, es posible asignar un nuevo chip mientras encesta utilizando la base (clubsystem).

Una vez que la paloma ya fue encestada no es posible modificación alguna del chip asignado.

Si hubiera una variación en el número de chip entre la planilla de encesto y la planilla de evaluación es motivo de descalificación.

### **Análisis de las planillas de ENCESTE y EVALUACIÓN**

Determinados datos de la planilla de evaluación (donde figuran las marcadas) deben ser coincidentes con los datos de la planilla de encesto. Detallamos los campos que deben ser coincidentes indefectiblemente:

- Fecha y hora de encesto.
- Datos de la paloma: número de chip, número de anillo, año y sexo.
- Código de la tarjeta de encesto.
- Código e ID de la carrera (campos: Race Code y Race ID).
- Número de palomas encanastadas.
- Número de serie del reloj (campo “RELOJ” al pie de las planillas).

En caso de que algún dato no sea coincidente, la competencia debe ser descalificada.

### Procedimiento de encesto

- 1- Conectar a la base el GPS.
- 2- Conectar la impresora a la base (En caso de utilizar impresora).
- 3- Conectar a la base el reloj mediante el cable Reloj-Club.
- 4- Conectar la alimentación a la base. Se enciende la luz Roja.
- 5- Esperar a que el GPS obtenga "Señal OK". Se indica mediante la luz amarilla.
- 6- Ingresar en el menú "Nueva Carrera".
- 7- Pasar por la base la tarjeta de seguridad.
- 8- Seleccionar "Punto de Suelta".
- 9- Seleccionar "Colombófilo".
- 10- Acercar las palomas a encestar a la base durante dos o tres segundos hasta escuchar la señal sonora. Se visualiza en pantalla el número de anillo de la paloma ingresada. Este paso se repite por cada paloma a encestar.
- 11- Seleccionar finalizar carga si ya terminó de encestar todas las palomas.
- 12- Imprimir planilla de encesto.

### Procedimiento de evaluación

- 1- Conectar a la base el GPS.
- 2- Conectar la impresora a la base (En caso de utilizar impresora).
- 3- Conectar a la base el reloj mediante el cable Reloj-Club.
- 4- Conectar la alimentación a la base. Se enciende la luz Roja.
- 5- Esperar a que el GPS obtenga "Señal OK". Se indica mediante la luz amarilla.
- 6- Ingresar al menú "Evaluar Carrera".
- 7- Pasar la tarjeta de seguridad.
- 8- Seleccione la carrera que desea evaluar.
- 9- Imprimir la planilla de evaluación.

### Ejemplo de planilla de ENCESTE

GATERAS PAMPA		ENCESTE: CARRERA 01		Fecha 28/03/15 14:04:55	
Pto de suelta : ZAPALA		Race code : 006225		Race ID: 0001	
Colombófilo : OSCAR		Palomar : SUPERPICHON			
Latitud : 36° 39' 00"		Longitud : 57° 47' 00"			
ENCESTE					
Tarjeta Código: FC000F01					
Club Nro Serie: -----					
Hora CLUB : 28/03/15 14:01:56					
Hora RELOJ : 28/03/15 14:01:56 +000					
Sincronismo : 28/03/15 14:01:56					
Pal Encestadas: 0010					
Nro	Nro Anillo	chipring	Hora de Encesto	observaciones	
001	531408 14 H FCA	AA0274E5	28/03/15 14:02:00		
002	531248 14 M FCA	AA027443	28/03/15 14:02:10		
003	531252 14 M FCA	AA027410	28/03/15 14:02:18		
004	531283 14 M FCA	AA027433	28/03/15 14:02:25		
005	531401 14 H FCA	AA0273E5	28/03/15 14:02:33		
006	531433 14 H FCA	AA02745F	28/03/15 14:02:40		
007	531275 14 M FCA	AA0273EA	28/03/15 14:02:56		
008	531415 14 H FCA	AA027500	28/03/15 14:03:03		
009	531243 14 M FCA	AA027509	28/03/15 14:03:10		
010	531428 14 H FCA	AA027464	28/03/15 14:03:18		
FIRMAS: -----					
Colombófilo		Sociedad		Com. Deportivo	
Prop: OSCAR BASILE		Reloj: 30-2159	FW: AR 01.14	Licencia: 0	
GATERAS ELECTRONICAS PAMPA - www.gateraspampa.com.ar - INDUSTRIA ARGENTINA					

### Ejemplo de planilla de EVALUACIÓN válida

GATERAS PAMPA		EVALUACION: CARRERA 01		Fecha 31/03/15 20:17:10	
Pto de Suelta : ZAPALA		Race Code : 006225		Race ID: 0001	
Colombofilo : OSCAR		Palomar : SUPERPICHON			
Latitud : 36' 39' 00'		Longitud : 57' 47' 00'			
ENCESTE		EVALUACION			
TarjetaCodigo: FC000F01		TarjetaCodigo: FC000F01			
Club Nro Serie: -----		Club Nro Serie: -----			
Hora CLUB : 28/03/15 14:01:56		Hora CLUB : 31/03/15 20:16:35			
Hora RELOJ : 28/03/15 14:01:56 +000		Hora RELOJ : 31/03/15 20:16:33 -002			
Sincronismo : 28/03/15 14:01:56		VARIACION : -002 seg.			
Pal Encestadas: 0010		Pal Arribadas : 0007			
Nro	Nro Anillo	ChipRing	Hora de Arribo	SC	observaciones
001	531433 14 H FCA	AA02745F	30/03/15 14:12:43	OK	
002	531415 14 H FCA	AA02750D	30/03/15 14:20:15	OK	
003	531275 14 M FCA	AA0273EA	30/03/15 15:05:53	OK	
004	531401 14 H FCA	AA0273E5	30/03/15 15:12:55	OK	
005	531428 14 H FCA	AA027464	31/03/15 10:13:00	OK	
006	531252 14 M FCA	AA027410	31/03/15 11:25:02	OK	
007	531408 14 H FCA	AA0274E5	31/03/15 13:40:04	OK	
008	531243 14 M FCA	AA027509	-----	--	
009	531248 14 M FCA	AA027443	-----	--	
010	531283 14 M FCA	AA027433	-----	--	
FIRMAS: -----					
Colombofilo		Sociedad		Com. Deportivo	
Prop: OSCAR BASILE		Reloj: 3D-2159		Licencia: 0	
GATERAS ELECTRONICAS PAMPA - www.gateraspampa.com.ar - INDUSTRIA ARGENTINA					

### Ejemplo de planilla de EVALUACIÓN inválida

GATERAS PAMPA		EVALUACION: CARRERA 01		Fecha 31/03/15 20:17:10	
Pto de Suelta : ZAPALA		Race Code : 006225		Race ID: 0001	
Colombofilo : OSCAR		Palomar : SUPERPICHON			
Latitud : 36' 39' 00'		Longitud : 57' 47' 00'			
ENCESTE		EVALUACION			
TarjetaCodigo: FC000F01		TarjetaCodigo: FC000F01			
Club Nro Serie: -----		Club Nro Serie: -----			
Hora CLUB : 28/03/15 14:01:56		Hora CLUB : 31/03/15 20:16:35			
Hora RELOJ : 28/03/15 14:01:56 +000		Hora RELOJ : 31/03/15 20:16:33 -002			
Sincronismo : 28/03/15 14:01:56		VARIACION : -002 seg.			
Pal Encestadas: 0010		Pal Arribadas : 0007			
Nro	Nro Anillo	ChipRing	Hora de Arribo	SC	observaciones
001	531433 14 H FCA	AA02745F	30/03/15 14:12:43	NOK	
002	531415 14 H FCA	AA02750D	30/03/15 14:20:15	OK	
003	531275 14 M FCA	AA0273EA	30/03/15 15:05:53	OK	
004	531401 14 H FCA	AA0273E5	30/03/15 15:12:55	OK	
005	531428 14 H FCA	AA027464	31/03/15 10:13:00	OK	
006	531252 14 M FCA	AA027410	31/03/15 11:25:02	OK	
007	531408 14 H FCA	AA0274E5	31/03/15 13:40:04	OK	
008	531243 14 M FCA	AA027509	-----	--	
009	531248 14 M FCA	AA027443	-----	--	
010	531283 14 M FCA	AA027433	-----	--	
FIRMAS: -----					
Colombofilo		Sociedad		Com. Deportivo	
Prop: OSCAR BASILE		Reloj: 3D-2159		Licencia: 0	
GATERAS ELECTRONICAS PAMPA - www.gateraspampa.com.ar - INDUSTRIA ARGENTINA					

Siempre que se indique **NOK** (resaltado en rojo en la imagen anterior) significa que hubo datos falsos en el chip marcada, por lo que todas las palomas que tengan esta leyenda deben ser descalificadas.

### **Sobre utilización de GPS**

Con el sistema de constatación PAMPA, tanto en el proceso de encesto como en el proceso de evaluación de una competencia se debe utilizar el GPS provisto por el fabricante. Sin GPS no es posible encestar ni evaluar una competencia.

Esta funcionalidad permite que todos los relojes salgan sincronizados al iniciar una competencia con el horario oficial obtenido desde el satélite (el cual posee un reloj atómico de alta precisión) y luego al momento de evaluar la misma se pueda obtener la variación del reloj de forma exacta y automática.

Esto nos permite, por ejemplo, que en una competencia especial o intersocial, colombófilos que encesten en distintas sociedades tengan el mismo reloj patrón al momento de establecer la hora de sus relojes y al momento de determinar la variación.

Es recomendable colocar el GPS en un lugar despejado al aire libre para que pueda tomar señal más rápidamente. Para ello el mismo es resistente a la intemperie y se entrega con un cable de extensión para poder dejarlo alejado a la base (clubsystem).

Es muy importante aclarar nuevamente que con el sistema PAMPA no es posible iniciar ó evaluar una competencia sin el uso de GPS.

### **Sobre atraso-adelanto de los relojes**

Los relojes PAMPA (con la versión de firmware que se especifica en el punto siguiente) dan automáticamente la variación del reloj. Esta variación se obtiene entre la hora que tiene el reloj y la hora que se obtiene del GPS al momento de evaluar la carrera.

Se puede observar en el campo VARIACIÓN de la planilla de evaluación.

Por ejemplo, si se indica “VARIACIÓN: +002 seg” significa que el reloj adelantó 2 segundos.

### **Sobre versión de firmware de los relojes**

Se aclara que el “firmware” es el programa interno que tiene cargado cada reloj. El fabricante puede actualizar este firmware en cualquier reloj. Esto nos permite agregar mejoras o hacer modificaciones en base a las sugerencias que las federaciones, sociedades o colombófilos tengan. Las planillas de ejemplo indicadas en este documento corresponden a las últimas versiones de firmware que se detallan a continuación:

Relojes antiguos: versión “AR 05.03”.

Relojes nuevos: versión “AR 01.14”.

Se aclara que los clientes que posean versiones de firmware anteriores a las indicadas pueden contactarse con el fabricante para actualizar (sin costo alguno) a la última versión.

La versión de firmware se puede observar cuando se enciende el reloj o bien en el pie de las planillas de encesto o evaluación.